

Información General: USB Lock RP **DEMO de 10 días.**

Totalmente funcional le permite controlar remotamente la seguridad de 5 PCs en su red desde la consola administrativa a la que referimos como “Control”. El control puede estar instalado en una PC o en el servidor según a su necesidad.

Nota: Al terminar sus pruebas puede desinstalar los clientes remotamente desde el control. (El Demo otorga un día adicional para ese propósito luego de expirar).

Instalación:

Paso 1: Instalación del Control

Instale con privilegios administrativos en la PC o servidor desde donde controlara la seguridad durante sus pruebas.



1. Debe ejecutar el archivo **setup_control.exe**
2. Siga las simples instrucciones del instalador. Al finalizar se recomienda deje marcada la casilla para “crear un icono de acceso directo en la barra de inicio rapido”.

Paso 2: Iniciar el Control

1. Puede acceder al programa por cualquiera de estos métodos:
 - a. Clic sobre el menú Inicio/Todos los Programas/USB Lock RP/Start USB Lock RP
 - b. Clic sobre el icono de Advanced Systems ubicado en la barra de inicio rápido.
2. Ingrese la contraseña y presione OK:
 - **Nota:** El demo no permite cambiar la contraseña del control. La contraseña es: **usbLOCKrp**
3. Iniciara el panel de control mostrando el nombre y la dirección IP del control en la esquina inferior izquierda (texto en color amarillo).

Importante: anote el Nombre o IP de la PC ya que éste será requerido durante la instalación de los clientes.

Prosga a instalar clientes: Al instalar clientes puede ser utilizado el nombre de la PC o IP indistintamente

(En configuraciones red de IP dinámico o si no está seguro de si es dinámico debe usar el nombre de la maquina)

Paso 3: Instalación de los Clientes

Requieren instalarse con privilegios administrativos en las 5 PCs clientes que controlara durante la prueba.



Instalacion Manual de Clientes:

1. Ejecutar el archivo **setup_client.exe** en las PCs clientes que tiene seleccionado controlar.
Nota: Puede colocar el archivo en una carpeta compartida para instalar los clientes
2. Durante la instalación Ingrese el nombre o dirección IP de la PC control (Requerido).
3. Continúe respectivamente hasta finalizar la instalación.
4. Puede reiniciar la PC cliente e ingresar como el usuario normal (No requerido)

Paso 4: Para iniciar sus pruebas:

Regrese a la PC Control y observara las PCs clientes aparecer en la lista de PCs del control. A continuación refiérase al documento **usb_lock_rp_quickguide_es.pdf** ubicado en la carpeta Docs del paquete de instalación.