

Informação Geral: USB Lock RP DEMO de 10 días.

Totalmente funcional permite controlar remotamente a segurança de 5 PCs em sua rede desde a console administrativa á que referimos como “Control”. O controle pode estar instalado numa PC ou servidor segum á sua necessidade.

Nota: Ao terminar seus testes pode desinstalar os clientes remotamente desde o controle. (O Demo dá um día adicional para esse propósito logo do tempo de caducidade).

Instalação:

Paso 1: Instalação do Controle

Instale com privilegios administrativos na PC ou servidor de onde controlará a segurança durante seus testes.



1. Deve executar o arquivo **setup_control.exe**
2. Siga as simples instruções do instalador. Ao finalizar recomenda deixe marcada a casilha para “criar um ícone de acesso direito na barra de inicio rapido”.

Paso 2: Iniciar o Control

1. Pode aceder ao programa por qualquer de estos métodos:
 - a. Clique sobre o menú Inicio/Todos os Programas/USB Lock RP/Start USB Lock RP
 - b. Clique sobre o ícone de Advanced Systems ubicado na barra de inicio rápido.
2. Ingresse a senha e clique na tecla OK:
 - **Nota:** O demo não permite mudar a senha do control. A senha é: **usbLOCKrp**
3. Inicialará o Painel de Controle mostrando o nome e o endereço IP do controle na esquina inferior esquerdo (texto em cor amarelo).

Importante: anote o Nome ou IP da PC já que éste será requerido durante a instalação dos clientes. Continúe com a instalação de clientes, ao instalar clientes podê ser utilizado o nome da PC ou IP do Controle indistintamente (em configurações de redes de IP dinámico ou se não está seguro de se é dinámico debe usar o nome da máquina).

Paso 3: Instalação dos Clientes

Requierem instalarse com privilegios administrativos nas PCs clientes que Controlará durante o teste.



Instalação Manual de Clientes:



1. Executar o arquivo **setup_client.exe** nas PCs clientes que têm selecionado controlar.
Nota: Pode colocar o arquivo numa carpeta compartida para instalar os clientes.
2. Durante a instalação Ingresse o nome ou endereço IP da PC Control (Requerido).
3. Continúe respectivamente até finalizar a instalação.
4. Pode reiniciar a PC cliente e ingresar como o usuario normal (Não requerido).



Paso 4: Para iniciar seus testes:

Regresse á PC Control e observara as PCs clientes aparecer na lista de PCs do control. À continuação remétase ao documento **usb_lock_rp_quickguide_por.pdf** ubicado na carpeta Docs do pacote de instalação.